
Pregunta 1



¿Dónde lo mido? $\vec{r} = 0$ (justo en el origen)

¿Dónde se ubica mi dq? $\vec{r}' = R\hat{r}$

(Siempre está en dirección radial a una distancia cte R)

¿Cuanto vale mi dq? $dq = \sigma\, dA$ (diferencial de área en esféricas) $\Rightarrow dq = \sigma R^2 \sin\theta\, d\theta d\phi \Rightarrow dq = \sigma R^2 \sin\theta\, d\theta d\phi$ (es un R cte!!!)

$$dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sigma R^2 \sin\theta\, d\theta d\phi\,(\vec{0}-R\hat{r})}{\|\vec{0}-R\|^3} \Rightarrow dE = \frac{-1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sigma R^2 \sin\theta d\theta d\phi\,\hat{r}}{R^2} \Rightarrow \vec{E} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{2\pi}\int_{\pi-\alpha}^{\pi}\sigma \sin\theta\, d\theta d\phi\,\hat{r}$$

$$\vec{E} = -\frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{2\pi}\int_{\pi-\alpha}^{\pi}\langle \sin\theta\cos\phi,\ \sin\theta\sin\phi,\ \cos\theta\rangle \sin\theta\, d\theta d\phi$$

Integro ϕ en una vuelta, así que muere. 

$$\vec{E} = -\frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{2\pi}\int_{\pi-\alpha}^{\pi}\cos\theta\sin\theta\, d\theta d\phi\,\hat{z} \Rightarrow \vec{E} = \pi K\sigma \cos^2\theta\Big|_{\pi-\alpha}^{\pi}\hat{z}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \pi K\sigma\left(1-\cos^2(\pi-\alpha)\right) \Rightarrow \vec{E} = \pi K\sigma \sin\alpha\,\hat{z}$$

Para el Potencial: $\varphi_{(r)} = K\int \frac{dq}{R} \Rightarrow \varphi_{(r)} = K\int_0^{2\pi}\int_{\pi-\alpha}^{\pi}\frac{K\sigma R^2\sin\theta\, d\theta d\phi}{R}$

$$\Rightarrow \varphi_{(r)} = 2\pi K\sigma R\int_{\pi-\alpha}^{\pi}\sin\theta\, d\theta \Rightarrow \varphi_{(r)} = 2\pi K\sigma R\,(-\cos\theta)\Big|_{\pi-\alpha}^{\pi}$$

$$\Rightarrow \varphi = 2\pi K\sigma R(1-\cos\alpha)$$

- Si $\alpha \to \pi$, $\varphi \to 4\pi K\sigma R$
- Si $\alpha \to \pi$, $E \to 0$

Pregunta 2

Tenemos varios espacios... $r\in(0,R_1)$ $r\in(R_1,R_2)$ $r\in(R_2,R_3)$ $r\in(R_3,R_4)$ $r\in(R_4,R_5)$ $r\in(R_5,\infty)$

Si $r\in(0,R_1)$: $\vec{E}=0$ ya que es el interior de un conductor

Si $r\in(R_1,R_2)$: $q_{en}=0 \Rightarrow \vec{E}=0$, y como el campo en un conductor es $E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n}$

$\Rightarrow E(R_1)=0 \Rightarrow \sigma_{R_1}=0$

Si $r\in(R_2,R_3)$: $q_{en}=\rho_0\pi(r^2-R_2^2)L \Rightarrow \oint E\,ds=\frac{q_{en}}{\varepsilon_0} \Rightarrow E\,2\pi rL=\frac{\rho_0\pi(r^2-R_2^2)L}{\varepsilon_0}$

$\Rightarrow \vec{E}(r)=\frac{\rho_0(r^2-R_2^2)}{2\varepsilon_0 r}\hat{r}$

Si $r\in(R_3,R_4)$: $q_{en}=\rho_0\pi(R_3^2-R_2^2)L \Rightarrow \oint E\,ds=\frac{q_{en}}{\varepsilon_0} \Rightarrow E\,2\pi rL=\frac{\rho_0\pi(R_3^2-R_2^2)L}{\varepsilon_0}$

$\Rightarrow \vec{E}(r)=\frac{\rho_0(R_3^2-R_2^2)}{2r\varepsilon_0}\hat{r}$

En $r=R_4$ $\vec{E}$ corresponde a : $\vec{E}(R_4)=\frac{\rho_0(R_3^2-R_2^2)}{2R_4\varepsilon_0}\hat{r}$ y en un conductor $E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n}$

$\Rightarrow \frac{\rho_0(R_3^2-R_2^2)}{2R_4\varepsilon_0}=\frac{\sigma_{R_4}}{\varepsilon_0}(-\hat{r})$ → el Normal apunta hacia adentro!

$\Rightarrow \sigma(r=R_4)=-\frac{\rho_0(R_3^2-R_2^2)}{2R_4}$ //

Si $r\in(R_4,R_5)$: $\vec{E}=0$ ya que es el interior de un conductor.

Si $r\in(R_5,\infty)$: Al tener el cascarón conectado a tierra, $E=0$

Así que $\sigma(r=R_5)=0$

Potencial entre R_1 y R_4 : $\Delta V=-\int_{\infty}^{r} E\,dr \Rightarrow -\left(\int_{\infty}^{R_5}\overbrace{E}^{E_{\infty-R_5}}dr+\int_{R_5}^{R_4}\overbrace{E}^{E_{R_5-R_4}}dr+\int_{R_4}^{R_3}E\,dr+\int_{R_3}^{R_2}E\,dr+\int_{R_2}^{R_1}\overbrace{E}^{E_{R_2-R_1}}dr\right)$

$\Rightarrow \Delta V=-\left(\int_{R_4}^{R_3}\frac{\rho_0(R_3^2-R_2^2)}{2r\varepsilon_0}dr+\int_{R_3}^{R_2}\frac{\rho_0(r^2-R_2^2)}{2\varepsilon_0 r}\right) \Rightarrow \Delta V=-\frac{\rho_0}{2\varepsilon_0}\left(\frac{R_3^2-R_2^2}{2}+R_2^2\ln\left(\frac{R_3}{R_2}\right)+(R_3^2-R_2^2)\ln\left(\frac{R_4}{R_3}\right)\right)$ //

Pregunta 3


Usamos Superposición :



Campo dentro del chiquito : $\oint E\,ds = E 2\pi r L$ y $q_{in} = \rho_0 \pi r^2 L$

$$\Rightarrow E 2\pi r L = \frac{\rho_0 \pi r^2 L}{\varepsilon_0} \Rightarrow \vec{E}(r) = \frac{\rho_0 r}{2\varepsilon_0}\hat{r}$$

Sabemos que el campo dentro del grande es igual... ¡Pero hay que hacer unas restas!



$$\vec{a} + \vec{r} = \vec{r}_1 \Rightarrow \vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{a}$$

Ahora, el campo chiquito es : $\frac{\rho_0 r}{2\varepsilon_0}(\vec{r}_1 - \vec{a})$

y el campo grande es : $\frac{\rho_0 r}{2\varepsilon_0}\hat{r}_1$

Haciendo Superposición : $\frac{\rho_0 r}{2\varepsilon_0}\hat{r}_1 - \frac{\rho_0 r}{2\varepsilon_0}(\vec{r}_1 - \vec{a}) \Rightarrow \vec{E}_{cavidad} = \frac{\rho_0 \vec{a}}{2\varepsilon_0}$

Energía en cavidad

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_{\mathbb{R}^3} \|E\|^2 dv \Rightarrow U = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_0^L\int_0^{2\pi}\int_0^{R/2} \frac{\rho_0 a}{2\varepsilon_0} r\,dr\,d\theta\,dz$$

$$\Rightarrow U = \frac{\varepsilon_0}{2}\frac{\rho_0 a}{2\varepsilon_0} L\, 2\pi \left(\frac{R}{2}\right)^2$$

$$\Rightarrow U = \frac{\rho_0 a L \pi R^2}{8} \quad //$$

Pregunta 4

Modulo campo electrico : Igual que un plano



Por Gauss, $\oint E\,ds = \frac{q_{en}}{\varepsilon_0} \Rightarrow EA = \frac{Q}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{Q}{A\varepsilon_0}$ //

Diferencia de potencial a distancia y : $V = -\int_0^y -E\,dy \Rightarrow V = Ey$ //

Y para que choque en $x = l/2$:

$x(t) = x_0 + vt + \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow x(t) = v_{ox}t \Rightarrow x(t') = v_{ox}t' = l/2 \Rightarrow t' = \frac{l}{2v_{ox}}$

$y(t) = y_0 + v_{oy}t + \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow y(t) = -\frac{1}{2}at^2$, donde $a = \frac{F}{m}$ ($F = qE$) $\Rightarrow a = \frac{eE}{m_p}$

$\Rightarrow y(t') = \frac{1}{2}\frac{eE}{m_p}\left(\frac{l}{2v_{ox}}\right)^2 = \frac{d}{2}$ (llega al techo) $\Rightarrow |E| = \frac{4m_p d v_{ox}^2}{el^2}$

Desplazamiento en y : Al estar bajo la influencia del campo $\vec{E}$, hacemos cinemática

$x(t) = x_0 + vt + \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow x(t) = v_{ox}t \Rightarrow x(t') = v_{ox}t' = l \Rightarrow t' = \frac{l}{v_{ox}}$

$y(t) = y_0 + v_{oy}t + \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow y(t) = -\frac{1}{2}at^2$, donde $a = \frac{F}{m} \Rightarrow a = \frac{eE}{m_p}$

$\Rightarrow y_p(t') = -\frac{1}{2}\frac{eE}{m_p}\frac{l^2}{v_{ox}^2}$ //

Si ahora fuera un electrón, fuese lo mismo con signo cambiado

$$y_{elec} = \frac{1}{2}\frac{eE}{m_e}\frac{l^2}{v_{ox}}$$

$$\Rightarrow \frac{y_{elec}}{y_{proton}} = -\frac{m_e}{m_p} \text{ //}$$

Trabajo realizado por la fuerza eléctrica: $V = \frac{W}{q} \Rightarrow qV = W \Rightarrow W = qEy$

$W = qE|y|$ → En una distancia, siempre debemos cuanto se movió en y

